

Plugin installieren

Auf der offiziellen Seite von GLPI werden einige Plugins verwiesen: [GLPI plugins's documentation](#)

Marketplace

Alternativ lässt sich auch in der GLPI Instanz selbst der sog. Marketplace aktivieren, wofür eine (kostenlose) Registrierung notwendig ist.

Startseite / Konfiguration / Plugins

Zum Marketplace wechseln

ActualTime
Advanced GLPI dashboards
advancedplanning
agentconfig
Airwatch connector
anonymize
ApprovaByMail
Badges Inventory
Barcode
Branding
Collaborative tools
Costs

Möchtest du die Plugin-Setup Seite durch den neuen Marketplace ersetzen?

✓ Ja ✕ Nein ⌚ Später

Angezeigte Elemente enthält

Regel (+) Gruppe 🔍 Suchen ☆ ⌚

Aktionen


NAME	VERZEICHNIS	VERSION	LIZENZ
...

Manuelle Installation

Neben der automatischen Marketplace Installation gibt es noch die manuelle Installation. Hierzu wird ein Plugin im Internet gesucht und heruntergeladen, z. B. [GLPI Inventory Plugin](#) von GitHub. Standardmäßig wird eine gepackte Datei angeboten, welche heruntergeladen und entpackt wird. In dem Ordner befindet sich dann ein Ordner mit dem Namen des Plugins.

Dieser Ordner wird nun einfach in den Ordner Plugins im Root-Verzeichnis von GLPI geschoben.

Nun die Seite in GLPI aktualisieren und das so eben hochgeladene Plugin wird direkt angezeigt und kann nun installiert werden.



Startseite / Konfiguration / Plugins

Suche... Super-Admin
Wurzel-Einheit (Baumstruktur)

GLPI bietet einen neuen Marktplatz um Plugins herunterzuladen und zu installieren.


Möchtest du die Plugin-Setup Seite durch den neuen Marktplatz ersetzen?

Ja Nein Später

----- Angezeigte Elemente enthält

Regel Gruppe Suchen


Aktionen

NAME	VERZEICHNIS	VERSION	LIZENZ	STATUS	AUTOREN	WERSEITE	AKTIONEN
<input type="checkbox"/>	GLPI Inventory	gplinventory	1.3.5	AGPLv3+	Nicht installiert	Teclib'	

20 Zeilen / Seite Anzeige 1 bis 1 von 1 Zeilen

Dazu einfach auf das Ordnersymbol rechts klicken. Woraufhin die Installation des Plugins startet.

Startseite / Konfiguration



GLPI Inventory plugin installation (0 Sekunden)

Clean data from old installation of the plugin (0 Sekunden)

Clean rules from old installation of the plugin (0 Sekunden)




Creation tables in database (0 Sekunden)

Nach einigen Sekunden wird dann die Seite aktualisiert und das Plugin kann nun aktiviert werden, um es zu konfigurieren und einzusetzen. Hierfür einfach den roten Slider anklicken.

NAME ^	VERZEICHNIS	VERSION	LIZENZ	STATUS	AUTOREN	WEBSEITE	AKTIONEN
<input type="checkbox"/> GLPI Inventory	gplinventory	1.3.5	AGPLv3+	Installiert / nicht aktiviert	Teclib'	↗	 

20 Zeilen / Seite Anzeige 1 bis 1 von 1 Zeilen

Nun ist das Modul aktiv und kann über den Schraubenschlüssel konfiguriert werden.

NAME ^	VERZEICHNIS	VERSION	LIZENZ	STATUS	AUTOREN	WEBSEITE	AKTIONEN
<input type="checkbox"/> GLPI Inventory	gplinventory	1.3.5	AGPLv3+	Aktiv	Teclib'	↗	  

20 Zeilen / Seite Anzeige 1 bis 1 von 1 Zeilen

Version #1

Erstellt: 2024-03-18 22:56:56 CET von Marcel

Zuletzt aktualisiert: 2024-03-18 23:06:14 CET von Marcel